

## アップデート手順

本紙では、すでにインストールされている EasySaver 2.0 または EasySaver Pro、EasySaver Pro 2005、EasySaver LE (以下、全て「EasySaver」と呼びます。) を最新バージョンにアップデートする手順を説明しています。

**参考** EasySaver を本紙の手順でアップデートしても、既存のバックアップジョブやスケジュール、およびメール設定等の設定は保持されます。

もくじ

1. EasySaver を終了します。
2. 旧バージョンをアンインストールします。
3. 新バージョンをインストールします。
4. 確認します。

(画面例: EasySaver Pro 2005)

### 1 EasySaverを終了します。

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。


- 1 一度 EasySaver を起動します。  
[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [I-O DATA] - [EasySaver xxx] - [EasySaver xxx] の順にクリックします。  
※[xxx] には [Pro] または [Pro 2005] または [LE] が入る場合があります。

- 2 メニューの [ファイル] - [EasySaver の終了] の順にクリックし、EasySaver を終了します。



**注意** タイトルバーのアイコンダブルクリックや、**X** ボタンで終了させないでください。その場合には、もう一度 EasySaver を起動し、メニューの [ファイル] - [EasySaver の終了] の手順で終了させてください。  
※これにはスケジュールバックアップが実行されていないことを確認する意味もあります。)

**注意** スケジュールバックアップが設定されていた場合 EasySaver を終了すると、次回の EasySaver 起動時までこれらのスケジュールは無効になります。メッセージに従って、EasySaver を終了してください。  
※バックアップおよびリストア中は EasySaver を終了できません。バックアップおよびリストアが終了してから、EasySaver を終了させてください。



### 2 旧バージョンをアンインストールします。

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

**注意** 必ず下の手順に沿ってアンインストールしてください。  
[コントロールパネル] の [プログラムの追加と削除] や [アプリケーションの追加と削除] からアンインストールをおこなうと、アップデートを正常に実行できません。

- 1 ダウンロードしたファイルを自己解凍して作られた [Updater.exe] ファイルをダブルクリックします。⇒アップデートプログラムが自動的に起動します。  
**ダブルクリック**

- 2 [次へ] ボタンをクリックします。

- 3 旧バージョンのアンインストール (削除) が始まります。  
[次へ] ボタンをクリックします。

**参考** EasySaver をアンインストールしてもバックアップジョブは削除されません。

- 4 [OK] ボタンをクリックします。


- 5 旧バージョンのアンインストール (削除) が完了しました。  
[完了] ボタンをクリックします。

**参考** 再起動を促すメッセージが表示された場合は、メッセージに従ってパソコンを再起動してください。

# 3 新バージョンをインストールします。

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

1 [次へ] ボタンをクリックします。




**参考** 自動的にインストール画面が起動しない場合は、ダウンロードしたファイルを自己解凍して作られた [Updater.exe] ファイルをダブルクリックします。

2 [次へ] ボタンをクリックします。




3 [次へ] ボタンをクリックします。



**参考** EasySaver をインストールするには使用許諾契約への同意が必要です。

4 EasySaver Pro/EasySaver Pro 2005 の場合のみ、ここで下の画面が表示されます。



そのまま [次へ] ボタンをクリックします。


**参考** プロダクトキーは自動的に入力されます。

5 [次へ] ボタンをクリックします。




**参考** 別のフォルダにインストールする場合は、[参照] ボタンをクリックし、インストール先フォルダを指定してください。

6 EasySaver Pro/EasySaver Pro 2005 の場合のみ、ここで下の画面が表示されます。




そのまま [次へ] ボタンをクリックします。

7 [完了] ボタンをクリックします。



8 [完了] ボタンをクリックします。



# 4 確認します。

スタート 下の手順に沿って作業をすすめてください。

1 EasySaver を起動します。  
[スタート] - [すべてのプログラム] (または [プログラム]) - [I-O DATA] - [EasySaver xxx] - [EasySaver xxx] の順にクリックします。\* [xxx] には [Pro] または [Pro 2005] または [LE] が入る場合があります。

2 メニューの [ヘルプ] - [EasySaver のバージョン情報] の順にクリックします。



3 インストールしたバージョンになっていることを確認します。⇒問題なければ [OK] ボタンをクリックし、閉じます。

1 インストールしたバージョンになっていることを確認  
2 [OK]をクリック

**参考** インストールしたバージョンになっていない場合は、アップデートが完了していません。もう一度本紙表面「1. EasySaver を終了します。」よりやり直してください。

4 [バックアップジョブを開く] ボタンをクリックします。  
[バックアップジョブを開く] をクリック

5 [バックアップ先ドライブ] を選択して、バックアップジョブがリストに表示されることを確認します。  
1 選択  
2 確認

6 以上で EasySaver は正常にアップデートされました。✕ ボタンをクリックし、EasySaver を終了させてください。

**注意** スケジュールを設定している場合は、メニューの [ファイル] - [EasySaver の終了] の手順で終了すると、スケジュールバックアップが実行されません。