導入ガイド

RSBE-Pシリーズ

本書では、「Roxio Secure Burn Enterprise 4」、「Roxio Parmission Manager」のインストール方法および主な使用例を説明しています。
システム管理者がお読みください。

なお、「Roxio Secure Burn Enterprise 4」、「Roxio Parmission Manager」についてのお問い合わせは以下にお願いします。

コーレル株式会社 テクニカルサポート

電話 ▶ **0570-003-002**

※受付時間　10:00～12:00 / 13:30～17:30
　月～金曜日(土日祝祭日ならびにコーレル社指定休業日を除く)

インターネット ▶ http://www.corel.jp/support/

※上記URLに掲載されている専用のメールフォームにてお問い合わせください。

もくじ

本ソフトウェアについて

「Roxio Secure Burn Enterprise 4」とは 3

「Roxio Permission Manager」とは 3

インストール方法

「Roxio Secure Burn Enterprise 4」をインストール 4

「Roxio Permission Manager」をインストール 8

「Roxio Secure Burn Enterprise 4」の使い方

使い方を見る（ヘルプの開き方） 12

使用例：暗号化したDVDを作ろう 13

使用例：暗号化したDVDを読み込もう 15

「Roxio Permission Manager」の使い方

グループを作成し、管理する 17

パスワード強度を設定する 25

ログを確認する 26

アクセス権限を変更する 28

アンインストール方法

「Roxio Secure Burn Enterprise 4」を削除する 29

「Roxio Permission Manager」を削除する 30

本ソフトウェアについて

本製品には、ディスク暗号化ライティングツール「Roxio Secure Burn Enterprise 4」と、管理ツールソフト「Roxio Permission Manager」が収録されています。

「Roxio Secure Burn Enterprise 4」とは

- CD、DVD、BDメディア、USBメモリー等のUSBデバイスに、圧縮（WinZipエンジン）したデータの書き込み、ディスクの暗号化（AES 256bit）をおこなうことができます。暗号化をおこなったディスクは、他のPC（Windows 7以降のWindowsパソコン）において、暗号化解除パスワードを入力することにより、読みだすことができます。
- その他の機能は以下のとおりです。
  - ・ディスクのコピー
  - ・ディスクの消去
  - ・ディスクのコンテンツをイメージファイル（ISO、GI）に変換
  - ・イメージファイルをディスクに書き込む
  - ・USBメモリー等のUSBデバイスにファイルを書き込む

「Roxio Permission Manager」とは

- 「Roxio Secure Burn Enterprise 4」の管理ツールソフトです。
- グループを作成・管理することができます。
  例えば、「Roxio Secure Burn Enterprise 4」で書き込んだディスク（暗号化、パスワード有）を、「Roxio Secure Burn Enterprise 4」でグルーピングしたパソコンではパスワード入力なしで読み出し可能にすることができます（グルーピングしていないパソコンではパスワード入力しないと読み出しできない）。
- パスワード強度の設定がおこなえます。パスワードの文字数や文字の種類などを詳細に設定することができます。
- ディスクの書き込みをした履歴（ログ）を確認することがでます。
- 使用するパソコンのアクセス権限（読み取り許可、書き込み許可）の変更がおこなえます。

インストール方法

「Roxio Secure Burn Enterprise 4」をインストール

ディスクの書き込みをおこなうパソコンにインストールしてください。
（ディスクの読み込みのみおこなうパソコンには、インストールする必要はありません）

1 「Roxio Secure Burn Enterprise 4」CD-ROMをセットします。




2 ［AUTORUN.EXEの実行］をクリック

ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合
［はい］または［許可］をクリックします。

3 ［Secure Burn Enterprise］をクリック



4 ［次へ］をクリック



5 ① 使用許諾書をよくお読みいただき、［この使用許諾契約の条件に同意します］を選択



② ［次へ］をクリック

6 ① 添付の紙に記載されている「Roxio Secure Burn Enterprise アクティベーションキー」を［プロダクトキー］に入力



（例：10ライセンスの場合）



②［次へ］をクリック

プロダクトキー（アクティベーションキー）は、大文字の半角英数字、20ケタで入力してください
まだ使用していないアクティベーションキーを入力してください。
また、プロダクトキー（アクティベーションキー）は、本製品のシリアル番号とは異なります。

7 ［次へ］をクリック



8 ［インストール］をクリック



9 ［完了］をクリック



以上で、「Roxio Secure Burn Enterprise 4」のインストールは完了です。
「Roxio Permission Manager」も利用する場合は、次ページへお進みください。

「Roxio Permission Manager」をインストール

必要に応じてインストールしてください。

1 「Roxio Secure Burn Enterprise 4」CD-ROMをセットします。



2 [AUTORUN.EXEの実行]をクリック


ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合

[はい]または[許可]をクリックします。

3 [Permission Manager]をクリック



4 ［次へ］をクリック




5 ① 使用許諾書をよくお読みいただき、［この使用許諾契約の条件に同意します］を選択



② ［次へ］をクリック


6 ［次へ］をクリック



7 ［インストール］をクリック



8 ［完了］をクリック



以上で、「Roxio Permission Manager」のインストールは完了です。

使い方を見る（ヘルプの開き方）

詳しい使い方については、「Roxio Secure Burn Enterprise 4」のヘルプをご覧ください。

※ Internet Explorer 6.0以降が必要です。


1 デスクトップ上の「Roxio Secure Burn Enterprise」アイコンをダブルクリックします。



ランチャーが表示されます。



2



① ドロップダウンメニュー ∨ をクリックします。

② [ヘルプ]をクリックして開きます。

以上でヘルプの起動は完了です。

本ソフトウェアについて
インストール方法
「Roxio Secure Burn Enterprise 4」の使い方
「Roxio Permission Manager」の使い方
アンインストール方法

使用例：暗号化したDVDを作ろう

以下は「Roxio Secure Burn Enterprise 4」を使い、暗号化したDVDを作成する手順例になります。
詳しい使い方については、「Roxio Secure Burn Enterprise 4」を起動し、ヘルプをご覧ください。

初回使用時に、ディスクを暗号化するためのデフォルトのパスワードの設定画面が表示されます


デフォルトのパスワードは、忘れないようにしてください。
※ パスワードは英字小文字1つ以上、英字大文字1つ以上、数字1つ以上、記号、または句読文字を1つ以上の組み合わせで、合計8文字以上で設定してください。

1 デスクトップ上の「Roxio Secure Burn Enterprise」アイコンをダブルクリックして、起動します。



2 書き込み先のメディアをセットします。

3 ランチャー画面に、書き込むファイルをドラッグ&ドロップします。



本ソフトウェアについて
インストール方法
「Roxio Secure Burn Enterprise 4」の使い方
「Roxio Permission Manager」の使い方
アンインストール方法

4 ① ドライブを選択します。



② ［書き込む］をクリックします。

5 ① ［この暗号にパスワードを設定］にチェックします。

② ［デフォルトのパスワードを使用］または［新しいパスワードを入力］を選択します。

デフォルトのパスワードを使用	「Roxio Secure Burn Enterprise 4」の初回使用時にデフォルトのパスワードを設定した場合に、そのパスワードを使用します。 ※「Roxio Secure Burn Enterprise 4」のプロダクトキーやアクティベーションキー、シリアル番号とは異なります。
新しいパスワードを入力	新しいパスワードを入力し、使用します。パスワードは英字小文字1つ以上、英字大文字1つ以上、数字1つ以上、記号、または句読文字を1つ以上の組み合わせで、合計8文字以上で設定してください。設定したパスワードは忘れないようにしてください。



② ［ディスクの書き込み］をクリックします。


書き込みが完了するまで、しばらくお待ちください。

使用例：暗号化したDVDを読み込もう


以下は「Roxio Secure Burn Enterprise 4」を使い、暗号化したDVDを読み込む手順例になります。
詳しい使い方については、「Roxio Secure Burn Enterprise 4」を起動し、ヘルプをご覧ください。

1 暗号化したメディアをセットします。

2 エクスプローラー等から、暗号化したメディアをセットしたドライブをダブルクリックします。




3 メディア書き込み時に設定したパスワードを入力し、［OK］をクリックします。



※「Roxio Secure Burn Enterprise 4」のプロダクトキーやアクティベーションキー、シリアル番号とは異なります。

4 ① 開きたいファイルを選択します。
② ［選択したファイルを開く］をクリックします。



以上で、ファイルの読み込みは完了です。

グループを作成し、管理する

準備
グループにする全てのパソコンに「Roxio Permission Manager」をインストールしておいてください。


1.グループを作り、設定をエクスポートする

1 デスクトップ上の「Roxio Permission Manager」アイコンをダブルクリックし、起動します。




ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合
［はい］または［許可］をクリックします。

2 ［新規］ボタンをクリックします。




4 ① 任意のグループ名を入力します。



② [GRPをエクスポート] ボタンをクリックします。

5 任意の場所を選び、保存します。




グルーピングするパソコンでも利用可能な場所に保存することをお勧めします

例えば、USBメモリーやネットワークHDDなど、グルーピングするパソコンでも使用できる場所に保存しておくと、インポートする際に便利です。

グループ設定ファイルのファイル名

“グループ名_グループキー.grp”になります。

6 ［OK］をクリックします。



7 ［OK］をクリックします。




以上で、グループ設定ファイルのエクスポートは完了です。
次に、WorkGroupIDをメモします。

2.WorkGroupIDをメモする


1 ①「1.グループを作り、設定をエクスポートする」（17 ページ）で作業した同じパソコンで、画面左下を右クリックします。

※ Windows 7の場合、スタートボタンを押し、「プログラムとファイルの検索」ウィンドウに“regedit”と入力してください。



②［ファイル名を指定して実行］をクリックします。


2 名前に“regedit”と入力し、［OK］をクリックします。



ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合

［はい］または［許可］をクリックします。


3 ① コンピューターの“HKEY_CURRENT_USER\Software\Roxio\Basic Burn\Preference”を開きます。



②［WorkGroupID］をダブルクリックして開きます。

4 ①［値のデータ］をメモします。

※ ｛、｝、-（括弧とハイフン）を含めたすべての英数字をメモします。



②［OK］をクリックします。

以上で、WorkGroupIDの確認は完了です。
次に、保存したグループ設定ファイルを、グルーピングするパソコンでインポートします。次ページへお進みください。

3.グループ設定ファイルをインポートし、グルーピングする

1 「1.グループを作り、設定をエクスポートする」（17 ページ）で保存したグループ設定ファイルを、グループ化するパソコン上にコピーします。


2 デスクトップ上の「Roxio Permission Manager」アイコンをダブルクリックし、起動します。




ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合

［はい］または［許可］をクリックします。

3 ［インポート］ボタンをクリックします。




4 グループ設定ファイル（グループ名_グループキー.grp）を選択し、［開く］をクリックします。




5 「2.WorkGroupIDをメモする」（20 ページ）でメモしたWorkGroupIDを入力し、［OK］をクリックします。

※ {、}、-（括弧とハイフン）を含めたすべての英数字を入力します。



6 ［OK］をクリックします。



7 ［OK］をクリックします。



以上で、グループ設定ファイルのインポートは完了です。
他にグループピングするパソコンがある場合は、本手順（「3.グループ設定ファイルをインポートし、グループピングする」（22 ページ））をそれぞれのパソコンでおこなってください。

パスワード強度を設定する

パスワードの強度を変更することができます。

1 デスクトップ上の「Roxio Permission Manager」アイコンをダブルクリックし、起動します。



ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合


［はい］または［許可］をクリックします。

2 ① パスワードの各要件に必要な最低文字数を入力します。



② ［OK］をクリックします。

3 ［OK］をクリックします。



ログを確認する


1.設定する

1 デスクトップ上の「Roxio Permission Manager」アイコンをダブルクリックし、起動します。




ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合
［はい］または［許可］をクリックします。

2 ①［ログを有効にする（書き込んだ内容を記録）］にチェックします。



②［OK］をクリックします。

3 ［OK］をクリックします。



【もくじ】へ


2.ログを確認する

1 デスクトップ上の「Roxio Permission Manager」アイコンをダブルクリックし、起動します。




ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合
［はい］または［許可］をクリックします。

2 ［ログファイルを表示］ボタンをクリックします。



3 ログファイル（txtファイル）をダブルクリックして、開きます。



アクセス権限を変更する


CD、DVD、BDメディア、USBメモリー等のUSBデバイスへのアクセス権限を設定することができます。

1 デスクトップ上の「Roxio Permission Manager」アイコンをダブルクリックし、起動します。



ユーザーアカウント制御の画面が表示された場合
［はい］または［許可］をクリックします。

2 ① 目的にあわせて設定を選択します。



② ［OK］をクリックします。

読み取り許可	CD、DVD、BDメディア、USBメモリー等のUSBデバイスの読み取りを許可します。「Roxio Secure Burnで暗号化されたデータのみにアクセス」にチェックすると、「Roxio Secure Burn」で暗号化したデータのみしか読み取りができなくなります。
書き込みアクセス権	CD、DVD、BDメディア、USBメモリー等のUSBデバイスの書き込みを許可します。「Roxio Secure Burnでのみ書き込み」にチェックすると、「Roxio Secure Burn」でのみしか書き込みができなくなります。

3 ［OK］をクリックします。




【もくじ】へ

アンインストール方法

「Roxio Secure Burn Enterprise 4」と「Roxio Parmission Manager」のアンインストール（削除）方法を説明します。必要に応じてご覧ください。

「Roxio Secure Burn Enterprise 4」を削除する

1 ① 画面の左下を右クリックします。



② [プログラムと機能] をクリックします。

※ Windows 7の場合は、スタートボタンを押し、[コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] または [プログラムと機能] をクリックして開きます。


2 ① [Roxio Secure Burn Enterprise] を選択します。
② [アンインストールと変更] をクリックします。



画面の指示にしたがって削除します。

「Roxio Permission Manager」を削除する


1 ① 画面の左下を右クリックします。



② [プログラムと機能] をクリックします。

※ Windows 7の場合は、スタートボタンを押し、[コントロールパネル] → [プログラムのアンインストール] または [プログラムと機能] をクリックして開きます。

2 ① [Roxio Permission Manager] を選択します。
② [アンインストールと変更] をクリックします。



画面の指示にしたがって削除します。